

Konfiguration von Microsoft® Outlook (Express)

Öffnen Sie OutlookExpress.

Unter ->Extras -> Konten-> finden Sie die Einstellungen für die Email-Konfiguration.

Wählen Sie aus den Registerkarten >Email< aus.

Klicken Sie auf >hinzufügen< -> >Email<.

Geben Sie Ihren Vor-, Nachnamen oder eine andere Bezeichnung ein.



Assistent für den Internetzugang [X]

Ihr Name 


Wenn Sie eine Nachricht senden, erscheint Ihr Name in dem "Von" Feld der Nachricht.
Geben Sie Ihren Namen so ein wie er erscheinen soll.

Name:


Beispiel: Jens Mander

< Zurück Weiter > Abbrechen

Im darauf folgenden Fenster geben Sie Ihre Email-Adresse an.



Assistent für den Internetzugang [X]

Internet E-Mail Adresse 

An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet.

Ich habe bereits eine E-Mail-Adresse:


E-Mail-Adresse:

Zum Beispiel: jemand@microsoft.com

Neues Konto einrichten bei:

< Zurück Weiter > Abbrechen

Im nächsten Schritt muss der verwendete POP3- und SMTP-Server angegeben werden.



Assistent für den Internetzugang [X]

Namen der E-Mail-Server [Hand cursor icon]


Mein Posteingangsserver ist ein Server.

Posteingangsserver (POP3, IMAP oder HTTP):

Ein SMTP Server wird für den Postausgang verwendet.
Postausgang (SMTP):

< Zurück Weiter > Abbrechen

Dann müssen Sie nur noch Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort Ihres Internetzugangs eingeben.



Assistent für den Internetzugang [X]

Internet E-Mail Anmeldung [Hand cursor icon]

Geben den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

Kontoname:

Kennwort:


Kennwort speichern

Wenn Ihr Internetdienstanbieter gesicherte Kennwort-Authentifizierung (SPA) für den Zugriff auf das E-Mail-Konto unterstützt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Anmeldung durch gesicherte Kennwort-Authentifizierung (SPA)".

Anmeldung durch gesicherte Kennwort-Authentifizierung (SPA)

< Zurück Weiter > Abbrechen

Ab sofort ist Ihr OutlookExpress für den Versand von Emails konfiguriert.




WICHTIG:

Unsere Mailserver erlauben das versenden von E-Mails (SMTP) nur, wenn Sie sich per SMTP Authentifizieren! Gehen Sie bitte wie folgt vor, um Ihren Mailclient (hier als Beispiel Outlook Express) für die SMTP Authentifizierung zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie Outlook Express.
2. Klicken Sie oben in der Menüleiste auf "Extras" und dann auf "Konten".
3. Wählen Sie die "E-Mail" Karteikarte, falls nicht schon gewählt.
4. Markieren Sie das betroffene Mailkonto (bitte für alle Mailkonten die Sie bei uns haben ab diesem Schritt wiederholen).
5. Klicken Sie auf "Eigenschaften"
6. Klicken Sie auf die Karteikarte "Server"
7. Klicken Sie das in diesem Fenster unten auf "Server erfordert Authentifizierung" das Häkchen an (BILD 1).


Bild1



8. Klicken Sie rechts daneben auf "Einstellungen"

9. Klicken Sie in dem neuen Fenster auf "Anmeldung mit" (BILD 2)

Bild2



10. Geben Sie hier die gleichen Daten an, die Sie zur Anmeldung an den Mailserver verwenden, um Ihre Mails vom Server abzuholen (POP3).

Die Konfiguration ist damit abgeschlossen.